


装机出现我们检测到您的硬盘是 GPT 格式但未 找到 ESP 分区解决方法

1、打开装机软件中的分区工具(DiskGenius), 在软件中选择您的硬盘, 然后选择 C 盘分区, 把当前的 C 盘分区删除。然后点击左上角的保存更改, 这个时候 C 盘分区就处于灰色不可用状态。如果前面有非常小的一小条分区, 都删除掉。

2、选择 C 盘分区, 右键, 建立 ESP/MSR 分区。



3、在弹出的创建 ESP 分区选项中, 参数默认, 直接点击确定分区。



4、看到硬盘中已经添加了 ESP 和 MSR 分区，再选择灰色的空闲分区，然后点击新建分区，其它参数默认。



5、再点击右下角的保存分区，全部点是即可完成 ESP 分区创建。



6、以下就是添加并修改后的包含 ESP 分区的硬盘，如果在分区过程中发现盘符错乱，同样可以使用右键中的指派新的驱动器符号进行更改即可。